

Mise à jour du Data Communicator

Une mise à jour du Data Communicator est disponible. Pour commencer, vous devez actualiser l'assistant de configuration (section 1). Vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour du Data Communicator (section 2).

- A Branchez votre ordinateur portable sur le secteur pour garantir le bon déroulement de la procédure.
- ▲ La mise à jour du Data Communicator doit s'effectuer à proximité immédiate de la machine à café (distance max. 0,5 m).

1 Mise à jour de l'assistant de configuration

Data Communicator File Language	configuration wizard — X				
jura	Software update required More up-to-date software has been found. To download and install the update, please dick "Next". To update the software later, dick "Cancel".				
Connection Server login Update WLAN settings Pairing and test Complete	Download to desktop (without installation)				
	Next Cancel				
	SW Version: 1.0.5.10				





 Ouvrez l'assistant de configuration (Wizard) installé sur votre ordinateur Windows.

Le programme indique qu'une mise à jour est disponible.

- ▲ Si l'assistant de configuration n'est plus installé, vous pouvez le télécharger ici : www.datacommunicator.jura.com/ configurator/Configurator_Setup.exe
- Cliquez sur « Suivant » sans cocher la case.

L'assistant de configuration se lance (version 1.1.16.2.2).

 Cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions d'installation.

2 Mise à jour du Data Communicator



 Ouvrez l'assistant de configuration que vous venez d'installer

et reliez le Data Communicator à l'ordinateur Windows à l'aide du câble USB.

Cliquez sur « Suivant ».



Data Communicator V	Vizard		-	- ×		Connectez-vous avec vos identifiants
File Language						habituels.
jura	Server Login Please insert your login	information for the Data Communicator Server ar	nd press "Next >"		-	Cliquez sur « Suivant ».
Connection	Username					
Server login	Bacaword		40			
Update WLAN settings	Password		Q.			
Pairing and test	Token					
Finished						
	Create a new login					
		N	lext > Cance	el		
Data Communicator o	configuration wizard		9	- ×		Cliquez sur « Suivant » pour lancer la
File Language						mise a jour.
jura	Data Communicat A new software version update.	or update has been found for your Data Communicator. Clic	ck "Next" to start the soft	ware		
Connection Server login Update	Warning! Do not clos	e the connection while the software is bein	ng updated. This may (cause		
WLAN settings Pairing and test Complete	damage.					
			Next Cano	cel		
			SW Version: 1	.1.16		
Data Communicator o File Language	onfiguration wizard		-	- ×		La mise à jour démarre. Les LED du Data Communicator (bleue
Data Communicator update A new software version has been found for your Data Communicator. Please wait a few moments. The software update is being installed.				The		et blanche) clignotent à un rythme intense pendant le téléchargement du logiciel.
Connection		_				
Server login	4.					
Update WLAN settings Pairing and test	Warning! Do not close the connection while the software is being updated. This may cause damage.			ause		
Complete						
			Next Cano	el		
			SW Version: 1.	1.16		
Data Communicator o	onfiguration wizard			- ×		Une fois la mise à jour réalisée : cliquez sur « Suivant ».
jura	Data Communicato	or update software has been updated. Click "Next" to set up	the WLAN connection.			
Connection						
Server login Update						
WLAN settings						
Pairing and test						
Complete						
			Next			
			SW Version: 1.1	16		
			AVV VEISION: 1.			



- Confirmez les réglages Wi-Fi en cliquant sur « Suivant ».
- Data Communicator configuration wizard × File Language WLAN settings wha Please enter the login details for the WLAN network and dick "Next". Communicator name Connection B4:E6:2D:3E:DB:BF Server login Update SSID - G WLAN settings Password ********** 3 Pairing and test Complete MAC address B4:E6:2D:3E:DB:BF Next Cancel SW Version: 1.1.16 Data Communicator configuration wizard × File Language
- File
 Language

 Pairing with the coffee machine and communication test

 Please select the next step. Make sure that the Data Communicator is sufficiently dose to the coffee machine (less than 50 cm).

 Connection

 Server login

 Update

 WLAN settings

 Pairing and test

 Complete

 Next

 Cancel

 Supplete

 Server login

 Update

 WLAN settings

 Pairing and test

 Complete
- Data Communicator configuration wizard х -File Language Communication test wha Communication check between coffee machine, Data Communicator and server. Make sure that the start screen is displayed on the coffee machine Touch "Next". Connection Server login Undate WLAN settings Pairing and test Next Cancel SW Version: 1.1.16 **Communication Test** wha Test the communication of the whole system from the coffee machine to the server. Make sure that the coffee machine stays in "Idle mode". When the coffee machine is ready, press "Next >" Connection Server login Update WLAN settings Pairing and test Finished Test connection to the coffee machine. Please be patient ... Next > Cancel

 Effectuez un test de communication avec une machine à café déjà connectée. Pour ce faire, cliquez sur « Suivant ».

Vous pouvez également **appairer** le Data Communicator à une nouvelle machine à café.

- ▲ Pour l'appairage, le Smart Connect inséré dans la machine à café doit se trouver en mode Jumelage. Appuyez à cet effet sur la touche de réinitialisation du Smart Connect ou sélectionnez « Connecter » dans le mode de programmation de la machine à café. Dès que la LED du Smart Connect clignote, cliquez sur « Suivant ». Distance entre la machine à café et le Data Communicator pendant l'appairage : max. 0,5 m.
- ▲ Pour permettre le test de communication, la machine à café doit afficher son écran d'accueil.
- Cliquez sur « Suivant » pour lancer le test de communication.

Le test de communication est effectué.

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, www.jura.com 202201 | Page 3/4



Data Communicator W	fizard		2
File Language			
jura	Data Communicator configured Congratulation. You have successful configured you Data Communicator.		
	You can configure another Data Communicator by pressing "Restart" or Close the wizard by pressing "Close"		
Connection			
Server login			
Update	15152 'X8' (5/N: 2019011910021)		
WLAN settings			
Pairing and test			
Finished			
	Goto Data Communicator manager platform		
	Restart	Close	
	SW V	ersion: 1.1.1	5

Le test de communication a été concluant.

 Cliquez sur « Redémarrage » si vous souhaitez mettre à jour un autre Data Communicator

ou

Cliquez sur « Fermer » pour quitter l'assistant de configuration.

Remarques/dépannage

En cas de problème pendant la mise à jour : déconnectez le câble USB et débranchez le Data Communicator du secteur pendant 5 secondes. Relancez ensuite la mise à jour.